



FotoWerkstatt

M. Belz, W. Kornfeld GbR
Engeldorfer Str.25
D-50321 Brühl
Tel.:02232-5793990
Fax.:02232-57939929

info@fotowerkstatt-belz.de
www.fotowerkstatt-belz.de

Hinweis:

Der Inhalt dieser CD ist nach deutschem und internationalem Urheberrecht geschützt. Verstöße gegen Nutzungs - und Urheberrechte sind strafbar und werden zur Anzeige gebracht.

15 speziell für die Kinderfotografie gestaltete Vorlagen mit unterschiedlicher Anzahl an Bildkombinationen in Größe und Menge. Einzelbilder oder auch Package-Kombinationen in unterschiedlichen Formaten in schwarz/weiß und Farbe oder kombiniert.

Bearbeitung in **Photoshop ab Version CS3** als angelegte Aktionen mit Stapelverarbeitung. Insgesamt stehen **88 Aktionen** zu Verfügung.

ACHTUNG!


Die Aktionen können auf älteren Rechnersystemen zu längeren Bearbeitungszeiten führen!

Empfehlung: Photoshop CS3 und Rechner mit mind. 1 GB Arbeitsspeicher

WIN: Intel Pentium-4 Prozessor Windows 2000 oder XP

MAC: PowerPC -Prozessor G5 OS X Version ab 10.2.4

Die Aktionen-Palette



Aktionspalette mit Aktionsmenü

Mit der Aktionen-Palette können Sie einzelne Aktionen aufzeichnen, ausführen, bearbeiten und löschen. Außerdem können Sie Aktionsdateien speichern und laden.

In Photoshop werden Aktionen in Sätzen (Set) zusammengefaßt. Mit neuen Sätzen können Sie Aktionen besser verwalten.

So zeigen Sie die Aktionen-Palette an:

Wählen Sie "Fenster" -> "Aktionen" oder klicken Sie auf die Registerkarte der Aktionen-Palette, wenn die Palette sichtbar, aber nicht aktiv ist.

Die Aktionen-Palette wird standardmäßig im Listenmodus angezeigt. Sie können die untergeordneten Sätze, Aktionen und Befehle ein- und ausblenden. In Photoshop lassen sich die Aktionen auch im Schalter-Modus anzeigen. Die Aktionen werden dann als Schaltflächen angezeigt und können mit einem Mausklick gestartet werden. Im Schalter-Modus können jedoch keine einzelnen Befehle oder Sätze angezeigt werden.

Speichern und Laden von Aktionen (Photoshop)

Aktionen werden automatisch im Unterordner "Vorgaben\ Photoshop-Aktionen" des Photoshop-Programmordners gespeichert. Wenn diese Datei verloren geht oder entfernt wird, können Sie nicht mehr auf die von Ihnen erstellten Aktionen zugreifen. Sie können Ihre Aktionen jedoch in einer separaten Aktionsdatei speichern, um im Notfall eine Sicherungskopie zu haben. Hinweis: Der Standard-Speicherort des Ordners "Photoshop\ Vorgaben" hängt vom Betriebssystem ab. Suchen Sie den Ordner mit dem Suchbefehl Ihres Betriebssystems.

So laden Sie einen Aktionssatz

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Wählen Sie im Menü der Aktionen-Palette den Befehl "Aktionen laden".

Wählen Sie den gewünschten Aktionssatz aus und klicken Sie auf "Laden".

Den Aktionssatz finden Sie im Ordner "Aktion" auf der CD (Photoshop-Aktionssätze haben die Erweiterung .atn).


Die Aktionen-Palette

So wählen Sie Aktionen aus:

Wenn Sie eine einzelne Aktion auswählen möchten, klicken Sie auf den Namen.

Ausführen von Aktionen:

Durch das Ausführen einer Aktion werden die im aktiven Dokument aufgezeichneten Befehle ausgeführt. Sie können einzelne Befehle aus der Aktion ausschließen oder nur einen Befehl ausführen. Enthält die Aktion ein modales Steuerelement, können Sie Werte in einem Dialogfeld eingeben oder ein modales Werkzeug verwenden, wenn die Ausführung unterbrochen wird.



So bestätigen Sie Änderungen an einer Textebene:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Klicken Sie in der Optionsleiste auf die Schaltfläche "Bestätigen".
- Drücken Sie auf der Zehnertastatur die Eingabetaste.
- Drücken Sie die Strg- und Eingabetaste auf der

Haupttastatur (Windows) bzw. die Befehlstaste und den Zeilenschalter (Mac OS).

- Wählen Sie ein beliebiges Werkzeug aus der Toolbox aus, klicken Sie auf die Ebenen-, Kanäle, Pfade-, Aktionen-, Protokoll- oder Stile-Palette oder wählen Sie einen beliebigen Menübefehl

So werden einzelne Schritte deaktiviert:




- klicken Sie auf das Häkchen vor dem Schritt - der Schritt wird in der Aktion nicht ausgeführt (nur Schritte deaktivieren, die für den vollständigen Ablauf der Aktion nicht notwendig sind z.B. Stile einfügen, Einstellungsebene, Kontur füllen).



Die Aktionen-Palette

Bedeutung des "Dialogfeld"

- durch aktivieren und deaktivieren einzelner Dialoge können die hinterlegten Werte der Schritte verändert bzw. direkt in das Bild übernommen werden.
- soll das Bild (z.B. Kanalmixer) nicht verändert werden, klicken Sie auf "Abbrechen" und starten die Aktion mit dem nächsten Schritt erneut oder durch drücken und halten der Alt-Taste wechselt "Abbrechen" auf "zurück". Durch das Bestätigen wird die Veränderung rückgängig gemacht.




Tipps und Tricks

1. Bevor die Bilder in die Aktion eingesetzt werden, sollten sie komplett retuschiert und korrigiert sein.
2. Beim Auswählen der zu öffnenden Datei muß das Dateiformat und das eingestellte Dateiformat identisch sein. (Tif-Format)
3. Die Seitengröße kann leicht über den Menüpunkt "Bild" -> "Bildgröße" verändert werden.
4. Sollte die Aktion nicht problemlos durchlaufen versuchen Sie zunächst die Aktion komplett aus der Aktionspalette zulöschen und neu von der CD zuladen. Anschliessen führen Sie die Aktion wie gewohnt aus.
3. Deaktivieren Sie keinen der kleinen Haken, keine Dialogbox.
5. **Drucken Sie sich die Anleitung aus.**


So wird´s gemacht

Vorbereitungen:


1. Legen Sie sich 2 Ordner an.
1x mit den Ausgangsdaten
1x für die Endergebnisse
2. Laden Sie die gewünschte Aktion in Ihre Aktionspalette.
3. Beachten Sie, dass die Ausgangsdaten das Seitenverhältnis 2:3 haben müssen. Lassen Sie gegebenenfalls als erste Aktion "School 20x30" durchlaufen.



01. Gehen Sie auf "Datei" -> "Automatisieren" -> "Stapelverarbeitung".




02. Wählen Sie bei "Satz" das gewünschte Ebenenset aus, bei "Aktion" die gewünschte Aktion (z.B. School Colour 06).




03. Aktivieren Sie **nur** folgende Dialogboxen: **Keine Optionsdialogfelder für "Datei öffnen" anzeigen**, **Farbprofil-Warnungen unterdrücken** und **"Speichern unter" in Aktionen überschreiben**. **Alle Anderen bitte deaktivieren!**

So wird´s gemacht



04. Stellen Sie "**Quelle**" auf "Ordner" und wählen Sie den Ordner mit Ihren **Ausgangsdateien** an. Aktivieren Sie bei "**Ziel**" ebenfalls "Ordner" und wählen Sie den Ordner für Ihre **Endergebnisse** an.



05. Die Aktion läuft automatisch so lange ab, bis sie alle Ausgansdaten verarbeitet hat.



06. Fertiges Bild.

Auf den folgenden Seiten sind die verschiedenen Packages abgebildet. Alle Gestaltungsvariationen sind mit einer Auflösung von 300 dpi in 20x30 cm angelegt. Die Bildgröße kann über den Menüpunkt "Bild" -> "Bildgröße" verändert werden.

Voraussetzungen: **ab Photoshop CS3**

Kindergarten- und Schulfotografie



School mixed - colour - b/w 01

jeweils vorhanden in "mixed", "colour" (Farbe) und "b/w" (schwarzweiß)



School mixed - colour - b/w 02

jeweils vorhanden in "mixed", "colour" (Farbe) und "b/w" (schwarzweiß)



School mixed - colour - b/w 03

jeweils vorhanden in "mixed", "colour" (Farbe) und "b/w" (schwarzweiß)



School mixed - colour - b/w 04

jeweils vorhanden in "mixed", "colour" (Farbe) und "b/w" (schwarzweiß)



School mixed - colour - b/w 05

jeweils vorhanden in "mixed", "colour" (Farbe) und "b/w" (schwarzweiß)



School mixed - colour - b/w 06

jeweils vorhanden in "mixed", "colour" (Farbe) und "b/w" (schwarzweiß)

Kindergarten- und Schulfotografie



School mixed - colour - b/w 07
jeweils vorhanden in "mixed", "colour" (Farbe) und "b/w" (schwarzweiß)



School mixed - colour - b/w 08
jeweils vorhanden in "mixed", "colour" (Farbe) und "b/w" (schwarzweiß)



School mixed - colour - b/w 09
jeweils vorhanden in "mixed", "colour" (Farbe) und "b/w" (schwarzweiß)



School mixed - colour - b/w 10
jeweils vorhanden in "mixed", "colour" (Farbe) und "b/w" (schwarzweiß)



School mixed - colour - b/w 11
jeweils vorhanden in "mixed", "colour" (Farbe) und "b/w" (schwarzweiß)



School mixed - colour - b/w 12
jeweils vorhanden in "mixed", "colour" (Farbe) und "b/w" (schwarzweiß)

Kindergarten- und Schulfotografie



School mixed - colour - b/w 13

jeweils vorhanden in "mixed", "colour" (Farbe) und "b/w" (schwarzweiß)



School mixed - colour - b/w 14

jeweils vorhanden in "mixed", "colour" (Farbe) und "b/w" (schwarzweiß)



ABC123_13x18



ABC123_15x21



ABC123_20x30

Kindergarten- und Schulfotografie



Anker_13x18



Anker_15x21



Anker_20x30



Bodoni_13x18



Bodoni_15x21



Bodoni_20x30

Kindergarten- und Schulfotografie



Film_13x18



Film_15x21



Film_20x30



FilmSepia_13x18



FilmSepia_15x21



FilmSepia_20x30

Kindergarten- und Schulfotografie



Hawaii_13x18



Hawaii_15x21



Hawaii_20x30



Maske1_13x18



Maske1_15x21



Maske1_20x30

Kindergarten- und Schulfotografie



Maske2_13x18



Maske2_15x21



Maske2_20x30



Maske3_13x18



Maske3_15x21



Maske3_20x30

Kindergarten- und Schulfotografie



Planfilm_13x18



Planfilm_15x21



Planfilm_20x30



Polamaske_13x18



Polamaske_15x21



Polamaske_20x30

Kindergarten- und Schulfotografie



Tafel_13x18



Tafel_15x21



Tafel_20x30



Teddy_13x18



Teddy_15x21



Teddy_20x30

Kindergarten- und Schulfotografie



TypoCyan_13x18



TypoCyan_15x21



TypoCyan_20x30



TypoGreen_13x18



TypoGreen_15x21



TypoGreen_20x30